

# LANDS OF LORE

## THE THRONE OF CHAOS

ランズ・オブ・ロア

スターティング マニュアル

PC9801ハードディスク専用版 . . .	P. 2
PC9821ハードディスク専用版 . . .	P. 2
PC9821CD-ROM版 . . .	P. 5

LANDS OF LORE  
THE THRONE OF CHAOS

マロ・ビホ・スビテ

ハヤエニヤ ビビトテース

2 9 . . . . . 製品ディスク  
2 9 . . . . . ブランクディスク  
2 9 . . . . . ユーザーズ マニュアル  
2 9 . . . . . ユーザー登録葉書  
2 9 . . . . . スターティング マニュアル

### ■ PC9801ハードディスク専用版 パッケージ内容

- ・製品ディスク . . . 3.5インチ 8枚
- ・ブランクディスク . . . 3.5インチ 1枚
- ・ユーザーズ マニュアル 1冊
- ・ユーザー登録葉書 1枚
- ・スターティング マニュアル 1枚

☞ PC9801版ディスクは、ハードディスクインストール専用で作られています。

### ■ PC9821ハードディスク専用版 パッケージ内容

- ・製品ディスク . . . 3.5インチ 10枚
- ・ブランクディスク . . . 3.5インチ 1枚
- ・ユーザーズ マニュアル 1冊
- ・ユーザー登録葉書 1枚
- ・スターティング マニュアル 1枚

☞ PC9821版ディスクは、ハードディスクインストール専用で作られています。

### ■ハードディスクへのインストール方法

☑起動用ディスクとして添付のブランクディスクを使用します。

①ハードディスクにてPC98を起動します。

☞フロッピーディスクをシステムフォーマットできる環境であればフロッピー起動でもかまいません。

②添付のブランクディスクをシステムフォーマットしてください。

☞PC98起動時のドライブ上でFORMAT [FD]: /Sと入力し、最後に☑キーを押してください。

[FD] . . . フォーマットするフロッピーディスクがセットされているドライブ名。

(例) PC98をハードディスクのドライブAで起動して、  
ドライブBのフロッピーディスクをシステムフォーマットする場合。

A:FORMAT B: /S☑

注意事項・・・FORMATコマンドは、MS-DOSの外部コマンドなので、FORMAT.EXEのファイルが必要です。FORMATコマンド実行時に「コマンドまたはファイル名が違います」というメッセージが表示される場合は、FORMAT.EXEがパス指定されたディレクトリ上に存在するか確認してください。

③ ② でシステムフォーマットしたディスクにてPC98を再度起動します。

④システムフォーマットしたディスクを抜いて、製品のDISK1をセットします。

⑤ INSTALLと入力して、最後に $\square$ キーを入力します。

⑥画面に表示されるインストーラの指示にしたがって操作します。

☞インストール先のハードディスクのドライブ名を入力する際の注意

フロッピーディスクにてPC98を起動した時は、フロッピーディスクがドライブAになり、ハードディスクはフロッピーディスクの次のドライブになることに注意してください。

(例) ハードディスク1台(区画1)、フロッピーディスクドライブが2機的环境下、フロッピーディスクからPC98を起動した場合のドライブ名は、以下の通りとなります。

ハードディスク : ドライブC

フロッピーディスク1 : " A

フロッピーディスク2 : " B

☞起動ディスク作成後にドライブ構成を変更すると、起動ディスクからゲームが起動できなくなる場合があります。このような場合は、INSTALL.EXEにて起動ディスクを作成しなおしてください。起動ディスクのみ作成する時は、INSTALL.EXEにBオプションを指定して以下の様に行ってください。

A: INSTALL B $\square$

注意事項・・・PC98ハードディスク専用版では、起動ディスク作成時にNEC製MS-DOS付属のHIMEM.SYSを必要とします。HIMEM.SYSがどのドライブに存在するか確認してください。

## ■ゲームのスタート方法

$\square$ ハードディスクへのインストール時に作成した起動ディスクにてPC98を起動します。MS-DOS起動後、自動的にゲームがスタートします。

注意事項・・・ゲームを起動する時は、必ず起動ディスクにて行ってください。

## ■参考情報

ゲーム起動には、下記のメモリを必要とします。

メイン 578, 400バイト以上

XMS 886, 000バイト以上

添付のCONFIG.SYSの内容

BREAK=OFF

BUFFERS=10

FILES=20

SHELL=¥COMMAND.COM /P

DEVICE=HIMEM.SYS

DOS=HIGH

## ■ディスプレイの周波数の切り替え

☞PC9821 A シリーズで、VGA用ディスプレイを使用している方は、[GRPH]+[2]+[リセット] で、31kHzに切り替えてからゲームを起動してください。24kHz/31kHzの設定処理は、ゲーム上ではおこなっておりません。

## ■PC9801版のサウンドボード設定

☞PC9801版では、YM2608-86ボードとYM2203-26ボードを自動判定によりチェックしていますが、インストールディレクトリ内にあるLANDS.CFGファイルの設定を変えることにより、強制的に変更する事もできます。LANDS.CFGファイルはテキストファイルになっていますのでテキストエディターで変更してください。

0 0 サウンド無し。

2 0 YM2608-86 (PCM再生のみ)

0 1 YM2203-26 (FM3音源のみ)

0 2 YM2608-86 (FM6音源のみ)

2 1 YM2608-86 (PCM再生+FM3音源)

2 2 YM2608-86 (PCM再生+FM6音源)

## ■ PC9821CD-ROM版 パッケージ内容

- ・ CD-ROM 1枚
- ・ インストールディスク・・・3.5インチ 1枚
- ・ ブランクディスク・・・3.5インチ 1枚
- ・ ユーザーズ マニュアル 1冊
- ・ ユーザー登録葉書 1枚
- ・ スターティング マニュアル 1枚

☞ CD-ROM版のインストールには、ハードディスクが2～20Mバイト必要です。

## ■ インストール方法 1 (ハードディスク2M・ミニマムインストール)

☑ 起動用ディスクとして添付のブランクディスクを使用します。

① ハードディスクにてPC9821を起動します。

☞ フロッピーディスクをシステムフォーマットできる環境であればフロッピー起動でもかまいません。

② 添付のブランクディスクをシステムフォーマットしてください。

☞ PC9821起動時のドライブ上でFORMAT [FD]: /Sと入力し、最後に $\square$ キーを押してください。

[FD]・・・フォーマットするフロッピーディスクがセットされているドライブ名。

(例) PC9821をハードディスクのドライブAで起動して、  
ドライブBのフロッピーディスクをシステムフォーマットする場合。

A:FORMAT B: /S $\square$

注意事項・・・FORMATコマンドは、MS-DOSの外部コマンドなので、FORMAT.EXEのファイルが必要です。FORMATコマンド実行時に「コマンドまたはファイル名が違います」というメッセージが表示される場合は、FORMAT.EXEがパス指定されたディレクトリ上に存在するか確認してください。

③ ② でシステムフォーマットしたディスクにてPC9821を再度起動します。

④ システムフォーマットしたディスクを抜いて、インストールディスクをセットします。

⑤ INSTCDと入力して、最後に $\square$ キーを入力します。

⑥ 画面に表示されるインストーラの指示にしたがって操作します。

☞ インストール先のハードディスクのドライブ名を入力する際の注意

フロッピーディスクにてPC9821を起動した時は、フロッピーディスクがドライブAになり、ハードディスクはフロッピーディスクの次のドライブになることに注意してください。

(例) ハードディスク1台(区画1)、フロッピーディスクドライブが2機の環境で、フロッピーディスクからPC9821を起動した場合のドライブ名は、以下の通りとなります。

ハードディスク : ドライブC  
フロッピーディスク1 : " A  
フロッピーディスク2 : " B

●<sup>\*</sup> 起動ディスク作成後にドライブ構成を変更すると、起動ディスクからゲームが起動できなくなる場合があります。このような場合は、INSTCD.EXEにて起動ディスクを作成しなおしてください。起動ディスクのみ作成する時は、INSTCD.EXEにBオプションを指定して以下の様に行ってください。

A:INSTCD B $\square$

注意事項・・・CD-ROM版インストール1では、起動ディスク作成時にNEC製MS-DOS等に付属のHIMEM.SYS、EMM386.EXE、SMARTDRV.SYS、MSCDEX.EXEとNECCD.SYS等のCD-ROMドライブを必要とします。上記の5つのファイルがどのドライブに存在するか確認してください。

インストーラに設定されてないCD-ROMドライブをご使用の方は、インストール時に“その他”を選択してください。その後、テキストエディターでCONFIG.SYSを書き換え、CD-ROMドライブを起動ディスクにコピーしてください。

### ■ゲームのスタート方法（ハードディスク2M・ミニマムインストール）

☑ハードディスクへのインストール時に作成した起動ディスクと製品CD-ROMをセットし、PC9821を起動します。MS-DOS起動後、自動的にゲームがスタートします。

注意事項…ゲームを起動する時は、必ず起動ディスクにて行ってください。

### ■参考情報（ハードディスク2M・ミニマムインストール）

ゲーム起動には、下記のメモリを必要とします。

メイン 578, 400バイト以上

XMS 886, 000バイト以上

添付のCONFIG. SYSの内容

```
FILES=20
BUFFERS=1
LASTDRIVE=Q
SHELL=COMMAND.COM /P
DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=EMM386.EXE /P=8 /UMB
DEVICEHIGH=SMARTDRV.SYS 640
DEVICEHIGH=NECCD.SYS /D:CD_101 ←この部分は選択したドライブにより異なる
DOS=HIGH,UMB
```

添付のAUTOEXEC. BATの内容

```
LH MSCDEX.EXE /E /D:CD_101 /L:Q /M:32
```

### ■インストール方法2（ハードディスク20M・フルインストール）

☑CD-ROMドライブが組み込まれた起動ディスクを必要とします。あらかじめ作成し、用意してください。

☑起動用ディスクとして添付のブランクディスクを使用します。

①ハードディスクにてPC9821を起動します。

☑フロッピーディスクをシステムフォーマットできる環境であればフロッピー起動でもかまいません。

②添付のブランクディスクをシステムフォーマットしてください。

☑PC9821起動時のドライブ上でFORMAT [FD]: /Sと入力し、最後に☑キーを押してください。

[FD]…フォーマットするフロッピーディスクがセットされているドライブ名。

(例) PC9821をハードディスクのドライブAで起動して、ドライブBのフロッピーディスクをシステムフォーマットする場合。

```
A:FORMAT B: /S☑
```

注意事項…FORMATコマンドは、MS-DOSの外部コマンドなので、FORMAT. EXEのファイルが必要です。FORMATコマンド実行時に「コマンドまたはファイル名が違います」というメッセージが表示される場合は、FORMAT. EXEがパス指定されたディレクトリ上に存在するか確認してください。

③CD-ROMドライブが組み込まれた起動ディスクにてPC9821を起動します。

④CD-ROMドライブが組み込まれた起動ディスクを抜いて、インストールディスクをセットします。

⑤INSTHDと入力して、最後に☑キーを入力します。

⑥画面に表示されるインストーラの指示にしたがって操作します。

☑インストール先のハードディスクのドライブ名を入力する際の注意

フロッピーディスクにてPC9821を起動した時は、フロッピーディスクがドライブAになり、ハードディスクはフロッピーディスクの次のドライブになることに注意してください。

(例) ハードディスク1台(区画1)、フロッピーディスクドライブが2機の環境で、フロッピーディスクからPC9821を起動した場合のドライブ名は、以下の通りとなります。

ハードディスク : ドライブC

フロッピーディスク1 : " A

フロッピーディスク2 : " B

●\*起動ディスク作成後にドライブ構成を変更すると、起動ディスクからゲームが起動できなくなる場合があります。このような場合は、INSTHD.EXEにて起動ディスクを作成しなおしてください。起動ディスクのみ作成する時は、INSTHD.EXEにBオプションを指定して以下の様に行ってください。

A:INSTHD B②

注意事項・・・CD-ROM版インストール2では、起動ディスク作成時にNEC製MS-DOSに付属のHIMEM.SYSを必要とします。HIMEM.SYSがどのドライブに存在するか確認してください。

#### ■ゲームのスタート方法（ハードディスク20M・フルインストール）

④ハードディスクへのインストール時に作成した起動ディスクにてPC9821を起動します。MS-DOS起動後、自動的にゲームがスタートします。

注意事項・・・ゲームを起動する時は、必ず起動ディスクにて行ってください。

#### ■参考情報（ハードディスク20M・フルインストール）

ゲーム起動には、下記のメモリを必要とします。

メイン 578,400バイト以上

XMS 886,000バイト以上

#### 添付のCONFIG.SYSの内容

BREAK=OFF

BUFFERS=10

FILES=20

SHELL=\*COMMAND.COM /P

DEVICE=HIMEM.SYS

DOS=HIGH

#### ■ディスプレイの周波数の切り替え

④PC9821 A シリーズで、VGA用ディスプレイを使用している方は、[GRPH]+[2]+[リセット] で、31kHzに切り替えてからゲームを起動してください。

24kHz/31kHzの設定処理は、ゲーム上ではおこなっておりません。



