

Might and Magic DarkSide of XEEN

PC9801版

スタートイング・マニュアル

■必要な機器およびソフトウェア

- ・PC9801 VX/UX 以上
- ・日本語M S -D O S Ver3.0 以上
- ・ハードディスク（下記「ハードディスクの必要容量について」を参照）
- ・フロッピーディスク1枚（起動用ディスクとして使用）
- ・クラウズ・オブ・ジーンのディスク（ワールド・オブ・ジーンにする際に必要）

■ハードディスクへのインストール方法

① ハードディスクにて P C 9 8 を立ち上げてください。

フロッピーディスクをシステムフォーマットできる環境であればフロッピー起動でもかまいません。

② 未使用のフロッピーディスクをシステムフォーマットしてください。

P C 9 8 起動時のドライブ上で FORMAT [FD]: /S と入力し、最後に [J] キーを押してください。

[FD]---フォーマットするフロッピーディスクがセットされているドライブ名。

-例-

P C 9 8 をハードディスクのドライブAで立ち上げて、フロッピーディスクドライブBのフロッピーディスクをシステムフォーマットするとき。

A:FORMAT B: /S [J]

-注意事項-

FORMATコマンドは、MS-DOSの外部コマンドなので、FORMAT.EXEのファイルが必要です。

FORMATコマンド実行時に「コマンドまたはファイル名がちがいます」というメッセージが表示された時は、FORMAT.EXEがパス指定されたディレクトリ上に存在するか、確認してください。

PC 9 8を起動したドライブ上でFORMATコマンドを実行しないと、システムが登録されませんので注意してください。

- ③上記でシステムフォーマットしたディスクでPC 9 8を再度立ち上げてください。
- ④システムフォーマットしたディスクを抜いて、製品のDISK 1をセットしてください。
- ⑤INSTALLと入力して、最後に_②キーを入力してください。
- ⑥画面に表示されるインストーラの指示にしたがって、操作してください。

インストール先のハードディスクのドライブ名を入力する際の注意

フロッピーディスクにて、PC 9 8が起動した時は、フロッピーディスクがドライブAになり、ハードディスクは、フロッピーディスクの次のドライブになることに注意してください。

-例-

ハードディスク1台（区画1）、フロッピーディスクドライブが2機の環境で、フロッピーディスクからPC 9 8を起動したときのドライブ名。

```
ハードディスク      : ドライブC  
フロッピーディスク1 :  "    A  
"                  2 :  "    B
```

製品のDISK 5・DISK 6は、クラウズ・オブ・ジーンのフロッピーディスク版をお持ちの方が、ワールド・オブ・ジーンにする際にのみ必要となります。

起動ディスク作成後に、ドライブ構成を変更したときは、起動ディスクからゲームが立ち上がりなくなる場合があります。

このような場合は、INSTALL.EXEにて起動ディスクを作成しなおしてください。

起動ディスクのみ作成するときは、INSTALL.EXEにBオプションを指定して以下の様に行ってください。

A:INSTALL B _②

■ゲームのプレー方法

ハードディスクへのインストール時に作成した起動ディスクにてPC 9 8を立ち上げてください。

MS-DOS起動後、自動的にゲームがスタートします。

-注意事項-

ゲームを起動するときは、必ず起動ディスクにて行ってください。

■ワールド・オブ・ジーンについて

クラウズ・オブ・ジーンのPC 9 8 0 1（ハードディスク／フロッピーディスク）版をお持ちの方は、2つのゲームをつなげてワールド・オブ・ジーンとしてプレーすることができます。

ワールド・オブ・ジーンのハードディスクへのインストールは、すべて「INSTALL.EXE」で対話式に行うことができます。

-注意事項-

クラウズ・オブ・ジーンが、ハードディスク版で、ハードディスクの中に XEEN.CC等のファイルが存在しないか、存在していてもそのディレクトリを指定しなかった時は、インストール後のディレクトリにクラウズ・オブ・ジーンのセーブファイル (XEEN??.SAV) をコピーしてください。

ダークサイド・オブ・ジーンのインストール後にクラウズ・オブ・ジーンを購入された方は、ダークサイド・オブ・ジーンのインストールにてワールド・オブ・ジーンのインストールを行ってください。

クラウズ・オブ・ジーンのセーブデータのキャラクタがレベル26以上であっても、ワールド・オブ・ジーンにした時は、レベル25になりますが、これは全体のバランスを調整する為ですので、御了承ください。

クラウズとダークサイドをそれぞれ単体でプレーした後で、それぞれのセーブデータをワールド・オブ・ジーンのディレクトリにコピーした場合、ダークサイドのセーブデータは無視されて、クラウズのセーブデータをもとにダークサイドのデータを新規作成しますので注意してください。

■ハードディスクの必要容量について

ダークサイド・オブ・ジーン／ワールド・オブ・ジーンをプレーするために必要なハードディスクの容量を以下に示します。

ダークサイド・オブ・ジーン（セーブデータ2個～10個）

9メガバイト～12メガバイト

* ※セーブデータ: 1つにつき381,691バイト必要

ワールド・オブ・ジーン（セーブデータ1個～10個）

13.5メガバイト～20メガバイト

* ※セーブデータ: 1つにつき665,487バイト必要