

King's Bounty



FM-TOWNS スターティング・マニュアル

ここでの説明には以下の用語を使用します。

FD (フロッピーディスク) HD (ハードディスク)

パッケージ内容について

CD-ROM	一枚
ユーザー登録葉書	一枚
ユーザーズマニュアル	一冊
スターティングマニュアル	一枚

起動のしかた

- ゲームを始める前に、Town s MENUで初期化したFDを用意してください。
- 用意したFDをドライブ0にセットし、CD-ROMをセットします。
- FDにはセーブデータが保存されますので、書き込み保護窓は閉じたままにします。
- Town sの電源を入れます。
- しばらくするとゲームが起動します。マウスまたはキーボードでプレイできます。
- ドライブ0にセットしたFDはゲーム終了時まで取り出さないようにしてください。
- 高速モードに対応していますので、高速モードでのプレイを強くお勧めします。
なお高速モードの設定のしかたについては、Town sシステムソフトウェアに付属のマニュアルをお読みください。

HD上でのプレイについて

- HDを持っていて容量に余裕のある方は、HD上でのプレイを強くお勧めします。
より快適にプレイできるばかりでなく、ゲーム中の音楽をCD-DAによって聴くことができます。

●HD上でプレイするには、Town sシステムソフトウェア V2. 1 L 2 0以降が必要となります。

●HD上でプレイする場合に必要なメモリ実装量 3メガバイト以上
(実際に要求されるメモリ量 1メガバイト強)

●HD上でプレイする場合に必要な空きHD容量 約2メガバイト

●HD上でプレイするために必要なもの

CD-ROM上の3つのファイル KB . EXP
KBTW. CC
STAR. ANM

●セーブデータはHD上に保存されます。 (20427バイト * 8個)

●インストール方法

適当なディレクトリを作成し(例:KB)、
上記3ファイルをコピーします。

●HDにインストールしたときのアイテム登録について

インストールしたドライブの作成されたディレクトリ中にある [KB.EXP] を
「Town s OSアプリケーション」「ディレクトリ移動あり」で、アイテム登録
します。パラメータは必要ありません。

●HD上からの起動時には、必ず「キングス バウンティ」のCD-ROMをセットし
てください。

●登録したアイテムを選択し、実行してください。

●サイドワーク機能には対応していません。

CD-DAについて

●CD-DAはHD上でのプレイ時のみ、ゲーム中に使用しています。あらかじめ、
ご了承ください。

●CD-DAには、ゲーム中に使用されない3曲のサービストラックが収録されていま
す。「CDプレーヤー」等でお聴きになってください。